Návod na nastavení IP adresy a DNS ve Windows XP

Upozornění: Tvar a velikost ikon v náhledech se mohou lišit, dle Vašeho osobního nastavení systému.

Krok 1: Klikněte na tlačítko "*Start*" v levém dolním rohu -> V menu vyberte "*Ovládací panely*

-	The second s				
a the state	Drawner -				
Minute Calif.	Same and Same				
1 marine	Stone pathat				
+ Tongo	•graderick	2			
a design of the second second	and states that the sector to		Later fatures	allala offic	-
El competence	Carlorin Press				
-	Contraction of the second property of the second se				
-	Ster.				
Marine property			_	_	
	<u>()</u>	-	_		_
The second s	CONTRACTOR OF MARKET			100	11
- 0 9.7	nt hann black				100
- 0 0.7			-	Į @	
			(P) (B)	101 J @	a li e i
		a lite	「「「」」」	1 10 1 a	a faller

Krok 2: Dvakrát klikněte na ikonu "Síťová připojení".



Krok 3: Taktéž dvojklikem otevřete připojení k "Lokální síti".

Lokālni sit - stav	2
Obecne Podpora	
Připojení	
Stav:	Připojeno
Dobe připojení:	1 den 06:18:33
Rychlost:	100,0 Mb/s
Aktivita Odeslāno —	gi - Pilato
Počet bajt. 68 299	64 776
Vjastnosti Zgkázat	
	Zevill

Krok 4: Klikněte na tlačítko "Vlastnosti".

😸 Lokální sít – vlas	tnesti	17 🙎
Obecné Ovéřování	Upfesnit	
Pripojil pamoci:		
B VIA Competible	Fast Eihernet Adapter	
Tato připogení poudís	é nátledující položky.	Konfiguroval
 ☑ I Pánovač pro ☑ I Ovladač pro ☑ I Dovoluši Club 	k elű technologe QoS gramu Sledování sílé menne (ESP/IP)	
< C	H.	>
Narmtaloval	Odkolijeval	Vietnost
Transmission Contr pro rodetké sítě, kl proposenými sítěmi	ol Protocol/Internet Protoc enji umožikaje komunikaci	cal Výchozí pratakol medi různými
Po připosení zobra	ati ikonu v carvenovacii ol	blanti
		DK. Stamo

Krok 5: Z součástí připojení vyberte "*Protokol sítě Internet (TCP/IP)*" (aby jste jej mohli vybrat, monžná se bude třeba ve výběru součástí přerolovat níže) a klikněte na tlačítko "*Vlastnosti*".

Obecne	
Podporuje I sill automatickov konligura protokolu IP automaticky. V opačném p prvadi správce sílé	ci∓, je možné získat nastavení řípadě ván správně nastavení
O Ziskat adiesu IP ze serveru DHCF	² outomaticity
O Poutit náriedusci admaulP;	
édesa IP.	132 168 1 . 254
Marka podrillë	255 . 255 . 255 . 0
Vichazi brána:	192 168 1 . 1
Citize eters were Diff area	dady"
(2) Použit následující adany servetů	DNS
Upfgdnostflovaný server DNS:	213 155 229 197
Midwachri server DNS:	62 84 729 4
	Upfacest.
	0K Skoms

Krok 6: Nastavte IP adresu nebo adresu DNS serveru, případně obojí. Klikněte na tlačítko "*OK*". Tímto je změna nastavení provedena.

Upozornění: uvedené hodnoty IP adresy, brány, masky a DNS serverů jsou jen ilustrační.